

A raktár ott frissül, ahol a munka folyik.

A részleg kézi terminálja
ugyanannak a kiszolgálónak egy
oldala.

A tablet böngészőjében megnyitunk egy címet, és hozzáadjuk a kezdőképernyőhöz: ettől kezdve teljes képernyőn fut, mint egy alkalmazás. Az eszközre semmit sem kell telepíteni, és nincs adatmásolat, amelyet a nap végén egyeztetni kellene. A polcon beolvasott bála a beolvasás pillanatában bekerül a kiszolgáló raktárába.



6

működési mód ugyanazon a készüléken: nagykereskedelmi raktár, kiskereskedelmi raktár, sor és polc, corner feltöltés, szállítmány zárjegy, berakodási listák

2

mód a vonalkód beolvasására: a terminál lézeres olvasója és a tablet fényképezője

1

beállítás, az első alkalommal: a készülék száma és a működési mód; utána a menüből váltható

0

telepítés az eszközön, és semmilyen adategyeztetés a nap végén

Egy részlegterminál, és egy cím

A program nem igényel különleges típust: bármilyen Android tableten vagy kézi terminálon fut, amelyen friss böngésző van. Az EDG által szállított készülék ipari kivitelű, beépített lézeres olvasóval, fényképezővel, kártyaolvasóval és ütésálló házzal, kesztyűs használatra tervezve.



ELŐLRŐL, HÁTULRÓL ÉS OLDALRÓL

5,5 hüvelykes képernyő, oldalsó gombok az egykezes beolvasáshoz, rögzítés a csuklópánthoz.



AZ OLVASÓ

A lézer felül van, a két narancssárga gomb jobbról vagy balról indítja. Alatta fényképező és NFC-olvasó.



MUNKA KÖZBEN

A program az egész képernyőt elfoglalja: nincs böngészősáv, nincs keresgélési ikon.



AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

A készülék számát és a működési módot csak egyszer kell kiválasztani. A sorozatszámot az engedélyezéshez közölni kell az EDG-vel: addig a terminál nem dolgozik.




EGY KÉSZÜLÉK, HAT MUNKA

A menüből újrakonfigurálás és újbóli belépés nélkül lehet egyik működési módról a másikra váltani. A nyelvet itt választjuk ki, és ezen az eszközön marad.

A bálát beolvassuk, **a raktár frissül**

Ez a működési mód kíséri az árut a gyártástól a kiszállításig. Kiválasztjuk a művelet azonosítóját — egy gyártási listát, egy vevőt vagy egy kézzel beírt kódot —, és ettől kezdve minden beolvasott bála abba a műveletbe kerül. A súly és a hely a raktárból jön: a terminálon semmit sem kell begépelni.



1 · HONNAN INDULUNK

Az azonosító mondja meg, hová megy az áru: egy gyártási lista, egy vevő a törzsből, vagy egy kézzel beírt kód. A raktárba való visszavitelhez nem szükséges.

2 · A VÁLASZOK

A terminál nem csak elfogad vagy elutasít: megmondja az okot, és megmutatja a bála személyi lapját — állapot, lista, súly, hely —, így a dolgozó tudja, mit tegyen, anélkül, hogy az irodát hívná.

3 · MI VAN A MŰVELETBEN

Minden beolvasott bála a listában van sorral, idővel és súllyal; egy csoport egyetlen sorként jelenik meg az összegével. A nyíl a tévedésből beolvasott bálát visszaviszi a raktárba, megerősítéssel.




A POLCON

A bála abban a pillanatban kerül a szállítmányba, amikor kézbe vesszük

Ugyanazok a mozdulatok, a darabos ruhákon

A kiskereskedelemben az áru megszámlolt ruhadarabokat tartalmazó boxokban mozog, és csak akkor súlyra, ha kilóra adják el. A képernyő ugyanaz, mint a nagykereskedelemben — azonosító, irány, beolvasás —, két különbséggel, amelyeket a terminál maga ír ki: mit kell beolvasni az egyes árufajtáknál, és az üzletből jövő visszáru, amely újraindít egy eladást, és külön sorban áll, hogy ne nyomják meg megszokásból.



1 · MIT KELL BEOLVASNI


A szabály a képernyőre van írva: a box a darabos árunál, a bála a súlyra mértnél, a retailnél a box vagy a ruhadarab címkéje. A Shopify azonosító QR-kódot innen nem lehet beolvasni.

2 · A SZÁLLÍTMÁNY MINDIG A KÉPERNYŐN

Minden beolvasás frissíti a cikkenkénti sorokat és az alsó összesítőket: box, ruhadarab, kiló. A súly a boxot csak egyszer számolja, akkor is, ha különböző cikkeket tartalmaz.

3 · A SORON BELÜL

Egy cikkre koppintva látszanak az azt alkotó boxok, azzal, hogy hány ruhadarab tartozik hozzá, és hányat visz a box összesen. A nyíl az egész boxot visszavisz a raktárba, és ezt előre jelzi.



AZ ÁLLVÁNYON

A box az box: egyszer olvassuk be, és a ruhadarabjai már meg vannak számolva

Beírjuk a helyet, **aztán beolvassuk a bálákat**

Az áru elhelyezése és megtalálása. A sort és a polcot a billentyűzeten írjuk be — a helycímkékre nincs szükség —, és ettől kezdve minden beolvasott bála oda kerül. A MEGNÉZÉS rész a fordított kérdést teszi fel anélkül, hogy bármihez hozzányúlna: mi van abban a sorban, vagy azon a polcon. Érvényes a nagy- és a kiskereskedelemre, azon a raktáron, amely a terminálon aktív.

☰

SOR ÉS POLC

MR 10:05

RAKTÁR

NAGYKER

KISKER

ELHELYEZÉS

MEGNÉZÉS

KIJELÖLENDŐ HELY

SOR

3

POLC

2

Hely törlése

Olvasson be egy bálát...

BEOLVASÁS

Bála elhelyezve: 3. sor - 2. polc

EBBEN A KÖRBE ELHELYEZVE

7 bála · 168 kg

TÉLI SZOKNYÁK

1809250000047 · 22,0 kg

3 · 2

BŐR- ÉS VELŰRDZSEKIK

1809250000046 · 33,0 kg

3 · 2

SPORT MIX

1809250000045 · 27,0 kg

3 · 2

☰

SOR ÉS POLC

MR 10:09

RAKTÁR

NAGYKER

KISKER

ELHELYEZÉS

MEGNÉZÉS

KIJELÖLENDŐ HELY

SOR

3

POLC

2

Hely törlése

1809250000012

BEOLVASÁS

A bála nincs készleten: nem helyezhető el

NŐI GYAPJUKABÁTOK

FELSŐKABÁTOK · női

ÁLLAPOT

elő-kiszáll...

HOL

24-102

SÚLY

24,0

jelenleg a 2. sorban - 4. polcon van

☰

SOR ÉS POLC

MR 10:15

RAKTÁR

NAGYKER

KISKER

ELHELYEZÉS

MEGNÉZÉS

MEGNÉZENDŐ HELY

SOR

3

POLC

mind

Hely törlése

Nézzük, mi van ott

EBBEN A SORBAN

31 bála · 742 kg

TÉLI SZOKNYÁK

MODERN · női · 24-118 LISTA

2

9 bála

BŐR- ÉS VELŰRDZSEKIK

FELSŐKABÁTOK · férfi

2

6 bála

SPORT MIX

B OSZTÁLY · férfi

1

11 bála

NŐI PAMUTFELSŐK

KÖTÖTTÁRU · női

1

5 bála

1 · ELHELYEZÉS


Ha a sor és a polc be van írva, a beolvasó mező aktívvá válik: minden beolvasott bála azt a helyet kapja. Az alatta lévő lista megjegyzi a kört, így aki egyik bálát a másik után olvassa be, látja, mit végzett.

2 · A BÁLA, AMELYET NEM LEHET ELHELYEZNI

Ha a bála már egy szállítmányban van, a terminál nem mozgatja, és pusztá elutasítás helyett megmondja, hol van: állapot, lista és jelenlegi hely. Aki a kezében tartja, rögtön érti, ha rossz kupacba került.


3 · MEGNÉZÉS

Csak a sorral minden látszik, ami ott van, cikkről cikkre, a polccal és a bálákkal; a polcot hozzáadva arra a polcra szűkül. Minden sor megnyílik, és megmutatja, mely bálák azok. A MEGNÉZÉS módban soha nem írunk semmit.



A corner feltöltése, és eladás a cornerből

A corner az üzletnek az a része, ahol az egyes ruhadarabok ki vannak állítva: állványok, boxok és polcok, mindegyik saját kapacitással. A terminál megmondja, mely helyek vannak készlet szint alatt, és honnan hozzuk a ruhákat — előbb a két lépésre lévő állványról, aztán a raktári boxból —, ELADÁS módban pedig az ellenkezőjét teszi: a ruhák a vevőhöz kerülnek, az ő elő-kiszállításába. Ugyanaz a képernyő mást csinál, és ez a színén látszik.



1 · MENNYI MUNKA VÁR

Még a beolvasás előtt a terminál megmondja, hány hely van készlet szint alatt a három világban — corner, retail, mozgó állványok. Az alsó gomb megnyitja a listát, kereséssel és név vagy kapacitás szerinti rendezéssel.

2 · A BEOLVASOTT HELY

Kapacitás, feltöltött és hiányzó, alatta pedig, hogy honnan hozzuk: a közeli állvány jön először, a raktári box csak akkor, ha az állvány nem elég. A helyre koppintva a darabszám magától kitöltődik a hiányzó és az ott lévő mennyiség közül a kisebbel.

3 · ELADÁS

A menüből kapcsolható be, és a fejléc borostyánsárgán jelzi. A beolvasott ruhák a fent beírt vevőhöz kerülnek, az ő elő-kiszállításába, amely az alsó gombbal nyílik meg: annak a listája, amit éppen elvisz, kategóriánként.



A konténer **egy számmal és egy fotóval** zárul

Amikor a kamion kilépéskor lemérte magát, a terminál megmutatja a nap szállítmányait, és megmondja, melyekről hiányzik a zárjegy. Belül beírjuk a rányomott számot, és lefényképezzük a zárjegyet: a szám és a fotó a kiszolgáló szállítási dokumentumára kerül. Ha a vám felnyitja, az új zárjegy az okkal együtt kerül hozzá, az előző pedig az előzményekben marad.

SZÁLLÍTMÁNY ZÁRJEGY

PR 16:20

Lezárásra vár

Mai kilépések · 2 függőben

Példa Textil Kft. · KÉSZ

London 2

EX 482 KT · Példa Fuvarozás · 1. rakodó

ZÁRJEGY FOTÓ

SL 0417826 Igen

Casa Verde Srl · NINCS FOTÓ

Marseille

FR 771 AZ · Példa Fuvarozás · 2. rakodó

ZÁRJEGY FOTÓ

SL 0417831 Nem

Ropa Nueva SL · HIÁNYZIK

Valencia

ES 2044 LMN · 3. rakodó

NETTÓ MÉRÉS

18.420 kg 15:52

SZÁLLÍTMÁNY ZÁRJEGY

PR 16:24

Vissza

Ropa Nueva SL · Valencia

ES 2044 LMN

Nettó 18.420 kg · mérés 15:52

ZÁRJEGY SZÁMA

SL 0417835

A ZÁRJEGY FOTÓJA

Úgy állítsa be a képet, hogy a teljes szám olvasható legyen.

Mentés

Fotó nélkül a zárjegy így is mentésre kerül, de a szállítmány befejezendőként marad megjelölve.

SZÁLLÍTMÁNY ZÁRJEGY

PR 16:26

Vissza

Ropa Nueva SL · Valencia

ES 2044 LMN

Nettó 18.420 kg · mérés 15:52

SL 0417835

16/09/2026 16:26 Fotó

A ZÁRJEGY FOTÓJA

1600 × 1200 · 312 KB

Újra

Mentés

1 · A MAI KILÉPÉSEK


Mért szállítmányonként egy sor: ki, hová, rendszám és rakodó. Az állapot megmondja, hiányzik-e a zárjegy, csak a fotó hiányzik-e, vagy minden kész. Az utolsó sorban a nettó súly és a mérés ideje áll.

2 · SZÁM ÉS FOTÓ

Beírjuk a rányomott számot, és a terminál fényképezőjével beállítjuk a zárjegyet. Fotó nélkül is lehet menteni, de a szállítmány befejezendőként marad megjelölve, és ez a listában látszik.

3 · A ZÁRJEGYEK ELŐZMÉNYEI

Mentés után a zárjegy legfelül jelenik meg dátummal, idővel és fotóval. Ha a konténert később felnyitják, az ok beírásával új kerül hozzá: az előző cseréltként marad a listában — ez az előzmény, amelyre szükség van, ha a rakományt vitatják.



A RAKODÓNÁL

A zárjegy száma és fotója a szállítási dokumentumra kerül

Amit a részlegben beolvasnak, **az már az irodában van**

A terminálnak nincs saját archívuma. Minden beolvasás abban a pillanatban a kiszolgáló raktárába ír, és az iroda ablakai — a gyártási listák, a raktár, a szállítmányok — azonnal látják. Nincs olyan napzárás, amikor az adatokat le kellene tölteni, és nincs olyan terminál, amelynek más adatai lennének, mint a többinek.



Egyetlen archívum

A terminálnak nincs adatmásolata: a kiszolgáló raktárából olvas és oda ír, és amit egy terminál beolvasott, azt a többi és az iroda ablakai azonnal látják. Nincs olyan napzárás, amikor az adatokat le kellene tölteni.

Egy készülék, minden munka

Nagy- és kiskereskedelmi raktár, sor és polc, corner feltöltés, szállítmány zárjegy, berakodási listák: a működési mód a menüből váltható, újrakonfigurálás és újbóli belépés nélkül. A licencen kívüli tételek a listában maradnak, kikapcsolva.

A ránk váró munka, listában

Ahol kell, a terminál a listát is hozza: a corner készletszint alatti helyeit a hiányzó darabokkal, a kapacitással és azzal, honnan hozzuk. Hely vagy cikk szerint lehet keresni, név vagy hiány szerint rendezni.

1	egyetlen archívum: a terminál a kiszolgálóra ír, nem egy egyeztetendő másolatra.	5	nyelv, a program saját szótáraival: a terminál menüjéből választható.	2	mód a vonalkód beolvasására, lézeres olvasó vagy fényképező, beállítások nélkül.	0	telepítés: a kiszolgáló egy oldala, az eszköz kezdőképernyőjéhez adva.
---	--	---	---	---	--	---	--

A raktár ott frissül, ahol a munka folyik.

Hat működési mód ugyanazon a készüléken, a bála a beolvasás pillanatában rögzítve, és az iroda, amely ugyanazt a műveletet látja, miközben a részleg még készíti. A mesterséges intelligenciás asszisztens (Súgó és Jelentés) az irodai programban van, amelyhez a kézi terminál csatlakozik; a terminálon nincs.

EDG Sistemi srl

Via Miguel Cervantes de Saavedra 64
80133 Napoli · info@edgsistemi.it